


## Configuration d'Outlook pour la messagerie GMAIL

Veillez remplir la configuration d'Outlook en vous aidant de l'exemple ci-dessous.

Serveur POP : pop.gmail.com ou Serveur IMAP : imap.gmail.com

Serveur sortant : smtp.gmail.com

Modifier un compte de messagerie X

**Paramètres de messagerie Internet**  
Chacun de ces paramètres est obligatoire pour que votre compte de messagerie fonctionne. 

<b>Informations sur l'utilisateur</b> Votre nom : <input type="text" value="test12"/> Adresse de messagerie : <input type="text" value="test12@lgef.fr"/>	<b>Tester les paramètres du compte</b> Après avoir complété les champs de cet écran, nous vous conseillons de tester votre compte en cliquant sur le bouton ci-dessous. (Connexion réseau requise.) <input type="button" value="Tester les paramètres du compte ..."/>
<b>Informations sur le serveur</b> Type de compte : <input type="text" value="POP3"/> Serveur de courrier entrant : <input type="text" value="pop.gmail.com"/> Serveur de courrier sortant (SMTP) : <input type="text" value="smtp.gmail.com"/>	
<b>Informations de connexion</b> Nom d'utilisateur : <input type="text" value="test12@lgef.fr"/> Mot de passe : <input type="password" value="*****"/> <input checked="" type="checkbox"/> Mémoriser le mot de passe <input type="checkbox"/> Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA) lors de la connexion	<input type="button" value="Paramètres supplémentaires..."/>

Cochez « Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification

Paramètres de messagerie Internet X

Général **Serveur sortant** Connexion Options avancées

Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification

Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant

Se connecter à l'aide de

Nom d'utilisateur :

Mot de passe :

Mémoriser le mot de passe

Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA)

Se connecter au serveur de courrier entrant avant d'envoyer le courrier

Serveur entrant (pop3) : 995 ou Serveur entrant (imap) : 993

Cochez « Ce serveur nécessite une connexion chiffrée (SSL) »

Serveur sortant (Smt) : 465

Type de connexion chiffrée : SSL

The image shows a screenshot of the 'Paramètres de messagerie Internet' (Internet Mail Settings) dialog box, specifically the 'Options avancées' (Advanced Options) tab. The dialog box has a title bar with a close button (X) and four tabs: 'Général', 'Serveur sortant', 'Connexion', and 'Options avancées'. The 'Options avancées' tab is active. The main content area is divided into three sections: 'Numéros des ports du serveur', 'Délais du serveur', and 'Remise'. In the 'Numéros des ports du serveur' section, the 'Serveur entrant (POP3)' is set to '995' with a 'Par défaut' button next to it. Below this, there is a checked checkbox labeled 'Ce serveur nécessite une connexion chiffrée (SSL)'. The 'Serveur sortant (SMTP)' is set to '465'. Below that, there is a dropdown menu labeled 'Utiliser le type de connexion chiffrée suivant :' with 'SSL' selected. The 'Délais du serveur' section features a slider between 'Court' and 'Long 1 minute', with the slider positioned towards 'Court'. The 'Remise' section has a checked checkbox 'Laisser un exemplaire des messages sur le serveur'. Below it, there are two unchecked checkboxes: 'Supprimer du serveur après 10 jours' and 'Supprimer du serveur après avoir été supprimé du dossier Éléments supprimés'. At the bottom right of the dialog box, there are 'OK' and 'Annuler' buttons.

Paramètres de messagerie Internet

Général Serveur sortant Connexion Options avancées

Numéros des ports du serveur

Serveur entrant (POP3) : 995 Par défaut

Ce serveur nécessite une connexion chiffrée (SSL).

Serveur sortant (SMTP) : 465

Utiliser le type de connexion chiffrée suivant : SSL

Délais du serveur

Court  Long 1 minute

Remise

Laisser un exemplaire des messages sur le serveur

Supprimer du serveur après 10 jours

Supprimer du serveur après avoir été supprimé du dossier Éléments supprimés

OK Annuler